

1. 旧 MRS の管理画面で「移行支援ツール」を実行する。
2. ウェブコンテンツのアップロード・調整等を行う。
3. メールソフトの設定変更を行う。新旧 2 つのアカウント設定を併用することをおすすめします。
 ※この作業は、メールの切り替えを行う日までに行ってください。
 ※メールソフトの設定は、「メールソフト設定変更・設定マニュアル」をご参照ください。
4. MRS-NX の DNS に、旧 MRS のメールまたは Web のレコード情報を設定します。
 ※Whois のネームサーバを変更しても、旧 MRS のメールまたは Web を利用できるようにするための設定です。

▼MRS-NX の管理画面：ドメイン管理メニュー

メールと Web の内、あとで切り替えを行いたい方の項目を実行します。

(例：先に Web の切り替えを行いたい場合は、メールのみを旧サーバに切り替えます。)



※旧 Mail サーバに切り替える

実行すると該当ドメインの MX レコード、TXT レコード(SPF)が旧サービスのものに変更され、旧 MRS の方にメールが届くようになります。

※旧 Web サーバに切り替える

実行すると該当ドメインの A レコードが旧 MRS の IP アドレスに変更され、旧サーバ内の Web コンテンツが表示されるようになります。

5. MRS-NX の管理画面上で WHOIS のネームサーバを MRS-NX のネームサーバに切り替える。

※この時点で、MRS-NX の DNS を使用して、手順「4.」で旧 MRS に切り替えたメールまたは Web は旧 MRS を使用できる状態になり、旧 MRS に切り替えなかったメールまたは Web は MRS-NX を使用できる状態になります。

▼MRS-NX の管理画面：ドメイン管理メニュー → 独自ドメイン一覧

該当ドメインの詳細⑤ボタンをクリックします。



「NS 確認」を開き、NS 切り替えボタンをクリックします。



※他社で管理しているドメインの場合は NS 切り替えボタンをクリックすることができません。

お客様にてネームサーバの切り替えを行ってください。

- ネームサーバ 1 ns1.mcnx.jp [210.172.222.213]
- ネームサーバ 2 ns2.mcnx.jp [210.172.218.182]

この時点で、手順「4.」で操作したメールまたは Web が旧サーバを向き、操作しなかったメールまたは Web が MRS-NX サーバを向きます。

6. (SSL を新規取得する場合) 手順「5.」から 1 時間経過した後、MRS-NX の管理画面上で証明書申込操作を行う。

※www あり・なし両方(2WAY)で SSL を利用されたい場合は、


「Web サーバの FQDN(URL)」で www.ありの FQDN(URL)を設定しておく必要があります。

www.なしの FQDN(URL)は、「エイリアス」に設定してください。

設定が逆になると、www あり・なし両方(2WAY)で SSL を利用することができません。

▼MRS-NX の管理画面：ウェブサイト設定メニュー → 該当 URL の詳細 (v) ボタンをクリックします。

「有料証明書申し込み」を開き、必要事項に入力し、新規取得ボタンをクリックします。



The screenshot shows the 'Webサイト管理' (Website Management) interface. On the left, a sidebar contains a menu with a '有料証明書申し込み' (Paid Certificate Application) icon highlighted by a red box. The main area displays a table of websites. The first row is selected, and its details are shown below. In the table, the '操作' (Action) column has a dropdown arrow icon highlighted by a red box. The details form includes sections for '自動更新' (Automatic Update), '申し込み情報' (Application Information), and 'CSR情報' (CSR Information). The '有料証明書申し込み' link in the table is also highlighted by a red box. At the bottom of the form, the '新規取得' (New Acquisition) button is highlighted by a red box, next to a 'キャンセル' (Cancel) button.

7. MRS-NX のサーバでメールを利用する準備(メールアドレスの作成・メールソフトの設定変更)ができれば、MRS-NX の管理画面でローカル配送を有効に変更します。

▼MRS-NX の管理画面：メール設定メニュー → 該当ドメインの詳細 (v) ボタンをクリックします。

「ローカル配送」の項目で「有効」にチェックを入れ、更新ボタンをクリックします。



8. MRS-NX の DNS にメールまたは Web(手順「4.」で旧 MRS サーバに向ける操作を行った方)のレコード情報を設定します。

※MRS-NX でメールまたは Web を利用できるようにするための設定です。

▼MRS-NX の管理画面：ドメイン管理メニュー

メールと Web の内、MRS-NX への切り替えを行いたい方の項目を実行します。

(例：メールの切り替えを行いたい場合は、メールのみを MRS-NX サーバに切り替えます。)



※本 Mail サーバに切り替える

実行すると該当ドメインの MX レコード、TXT レコード(SPF)が MRS-NX のものに変更され、MRS-NX の方にメールが届くようになります。

※本 Web サーバに切り替える

実行すると該当ドメインの A レコードが MRS-NX の IP アドレスに変更され、MRS-NX 内の Web コンテンツが表示されるようになります。

以上で、WEB・メールを別日で切り替える作業は完了です。