## ① 新規設定方法

1.「ファイル」→「アカウントの追加」を選択します。



2.メールアドレスを入力し、「自分で自分のアカウントを手動で設定」にチェックを入れて

「接続」を押します。



3.「POP」を選択します　（IMAP を希望の場合は IMAP を選択）



4. 以下の情報を入力し、「次へ」を押す。その後、パスワードを入力し「接続」を押す。

●受信メール

| | |
|---|---|
| サーバ | ctl.japan-net.ne.jp |
| ポート（受信メール） | 110 |
| このサーバでは暗号化された<br>接続(SSL/TLS)が必要 | チェックを**外す** |
| セキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)でのログオンが必要 | チェックを**外す** |

●送信メール

| | |
|---|---|
| サーバ | ctl.japan-net.ne.jp |
| ポート（送信メール） | 587 |
| 暗号化方法 | なし |
| セキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)での<br>ログオンが必要 | チェックを**外す** |
| パスワード | ※登録確認書をご参照ください。 |

― 設定完了です ―

## ② 既存アカウントの設定変更方法

1.「ファイル」→「アカウント設定」→「プロファイルの管理」→「電子メールアカウント」を選択する。












2．編集したいメールアドレスを選択しダブルクリックする。（もしくは選択して「変更」）

3．編集したい項目を記入し、情報が正しいか確認してください。




| | |
|---|---|
| 名前 | 任意の文字列 |
| 電子メールアドレス | メールアドレス全体 |
| 受信メールサーバ(I) | ctl.japan-net.ne.jp |
| 送信メールサーバ(SMTP) | ctl.japan-net.ne.jp |
| アカウント名 | メールアドレス全体 |
| パスワード | ※録確認書をご参照ください。 |

4．「詳細設定」を押してください。



5．情報が正しく入力されているか確認してください。その後「OK」を押してください。




●「送信サーバ」タブ

| | |
|---|---|
| 送信サーバ(SMTP)は認証が必要 | チェックを**入れる** |
| 受信メールサーバと同じ設定を使用する | ●が入っている状態にする |

●「詳細設定」タブ

| | |
|---|---|
| 受信サーバ（ポート番号:POP3） | 110 |
| このサーバでは暗号化された接続(SSL/TLS)が必要 | チェックを**入れない** |
| 送信サーバ（ポート番号:SMTP） | 587 |
| 使用する暗号化接続の種類 | なし |

6．「次へ」を押すと設定が完了します。